

vim (vi 的加強版,有 vi 的功能,比 vi 更好用)

←HJKL→ (功能會鍵盤上的右面的上下左右鍵相同)

Vim 有 3 個 mode

- 1.command mode
- 2.edit mode
- 3.ex mode

## 1.command mode (大細階有分別)

(說明,字是指一個英文字,e.g.word,add. 字母是指 w,o,r,d.在 word 入面就有四個字母)

在 command 前面加數字,可使 command x no.的次數,如 dd 刪除 1 行 5dd 刪除 5 行)

一開 vim 會在 command mode,是不可以直接打入文字,要進入 edit mode 才可以打文字.

w	跳去下一個字的字頭 e.g. <b>w</b> ord
e	跳去下一個字的字尾 e.g. wo <b>r</b> d
b	跳去上一個字的字頭 e.g. <b>w</b> ord
ge	跳去上一個字的字尾 e.g. wo <b>r</b> d
x	刪除 1 個字母
5x	刪除 5 個字母
dw	刪除 1 個字
10dw	刪除 10 個字
dd	刪除 1 整行
5dd	刪除 5 行
i	插入 (入 edit mode,可以直接打字) 在字母後
a	插入 (入 edit mode,可以直接打字) 在字母前
o	在下插入新行(開新行)
O	在上插入新行(開新行)
yy	複製(copy)
3yy	複製 3 行
p	貼上(paste)
/	搜尋 e.g. /word 找 word 字 可以加*或? ? 只可以表一個字母 * 可代表 0-無限 個字母 e.g. /w?rd 可找 <b>w</b> ord <b>w</b> ard <b>w</b> erd e.g. /w*rd 打找到 <b>w</b> errd <b>w</b> cccrd wrd
G	跳到第幾行...一定是和數字合用 e.g. 10G 去第 10 行

## 2.edit mode

上下左右移動  
可以直接打字

會看見在最底的一個有  
--INSERT--

按 ESC(鍵盤上左上角的鍵) 可以回 command mode

## 3.ex mode

在 command mode 內打 : 就會進入 ex mode

在這裏可以用 ex mode 的 command

:w 儲存(write)

:q 離開

:q! 強行離開,(在未儲存時,系統不會給我們離開,要用這個 command )

:x 和 :wq 相同 儲存及離開